

## نحوه راه‌اندازی VPN Server در ویندوز 2008

رهبر زارعی<sup>۱</sup>

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش معماری کامپیوتر، دانشگاه غیر انتفاعی کارون

### چکیده

در این پژوهش به بررسی نحوه راه‌اندازی VPN Server در ویندوز 2008 اشاره شده و در ویندوز ۲۰۰۸ به‌طور پیش‌فرض، به کاربران اجازه دسترسی به سرور از راه VPN داده نشده است. شما باید به‌صورت تک‌به‌تک، برای هر یک از کاربرانی که می‌خواهید از راه اینترنت به سرور شما وصل شوند این اجازه را بدهید. برای این کار مراحل زیر را انجام دهید: اگر در سرور Domain Controller تعریف کرده باشید (نصب و راه‌اندازی کامل Domain Controller در بخش اول و دوم به‌طور مفصل توضیح داده شده است)، پنجره Active Directory Users and Computers را از مسیر زیر باز کنید.

Start > All Programs > Administrative Tools > Active Directory Users ...  
اگر سرور شما در هیچ Domain ای تعریف نشده باشد (و به‌صورت سرور Standalone باشد)، پنجره Computer Management را از مسیر زیر:

Computer Management < Administrative Tools < All Programs < Start  
باز کنید و صفحه properties مربوط به کاربری که می‌خواهید اجازه اتصال به VPN سرور خود را به آن بدهید، را باز کنید به قسمت Dial-In بروید و گزینه "Allow access" را انتخاب نمایید.

**نتیجه گیری:** با توجه به نتایج این پژوهش میتوان گفت میزان مشکلات روانشناختی افراد در دوران شیوع کرونا توسط ویژگی‌های روان رنجور خوبی، وظیفه‌شناسی و توافق‌پذیری آنها قابل پیش‌بینی است. با توجه به نقش قوی‌تر روان رنجور خوبی در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد برای افراد با این مشخصه خدمات روان‌درمانی بیشتری در سازمانها در نظر گرفته شود.

**واژگان کلیدی:** راه‌اندازی VPN Server، ویندوز 2008، امنیت شبکه